



## GIRMANTĖ SU GRUPE Techniniai reikalavimai

### Grupė:

Būgnai  
Elektrinė gitara  
Akustinė gitara  
Bosinė gitara  
2 klavišai  
PC su garso plokšte  
5 Vokalai

**ĮRANGA, KURIAŲ ATSIVEŽAME:** būgnai, elektrinė gitara, Akustinė gitara, "Nord" sintezatorius, "Phantom" sintezatorius, 1 In-Ear monitorinė sistema, 3 ausinių stiprintuvai, PC su garso plokšte, 1 "Blue"® mikrofonas pagrindiniam vokalui.

**PERSONALAS:** pasiruošimo ir koncerto metu reikalingas kvalifikuotas žmogus, kuris puikiai išmanytų turimą techninę įrangą bei sugebėtų garso įrangą pajungti taip, kaip nurodyta techniniuose reikalavimuose.

### ĮRANGA, KURIOS REIKIA:

- **MIKROFONAI:**

1 Shure beta52a,

3 Shure sm57,

4 Sennheiser e904 (e604),

3 AKG c451b,

6 Shure sm58,

1 veikiantis mikrofonas komunikacijai.

- 10 D.I. boxes (Klark, BSS, Art)

- 2 In-Ear monitorinės sistemos back-vokalistėms (pageidautina atskiros stereo linijos, bet jei nepavyks, gali būti ir bendra stereo linija)

- 1 STEREO ausinių stiprintuvas klavišininkui

- 8 ilgi mikrofonų stovai

- 4 trumpi mikrofonų stovai

- 4 prisegami laikikliai sennheiser e904 (e604) mikrofonams

- Elektros ilgintuvai ir laidai visai aparatūrai pajungti (įskaitant XLR, TRS laidai klavišams ir gitarai)

- **Mikšerinis pultas.** Mikšerinis pultas privalo turėti mažiausiai 32 kanalus, 12 AUX, parametrinį ekvalaizerį. Pageidautinas skaitmeninis mikšerinis pultas (Midas, Behringer X32, Soundcraft, Allen&Heath).

- **Pagrindinė garso sistema.** Sistema privalo būti aukštos kokybės, pageidautina su 3-4 juostų aktyviu krossoveriu. Sistema privalo tolygiai padengti visą salę ir ties mikšeriniu pultu be iškraipymų atkurti 110 dB nuolatinį garso slėgį

- **SVARBU!** Mikšerinis pultas privalo stovėti priešais sceną, per vidurį (ne šone, ne už ar ant scenos, ne šalia ar už kolonėlių).

- Scena privalo būti paruošta prieš atvykstant muzikantams. Visi laidai ir sujungimai privalo būti patikrinti ir veikti be priekaištų. Mikrofonai, di-box'ai, monitorinės kolonėlės bei kita garso įranga privalo būti sujungta kaip nurodyta lentelėje ir išdėstyta kaip nurodyta scenos plane.



Inputs		Ins	
#	Source		
1.	Kick	Shure beta52a, short stand	Gate
2.	Snare	Shure sm57, short stand	
3.	Snare bot	Sennheiser e904	
4.	Snare 2	Shure sm57, short stand	
5.	Tom	Sennheiser e904	Gate
6.	Tom 2	Sennheiser e904	Gate
7.	F. Tom	Sennheiser e904	Gate
8.	HH	AKG c451b, long stand	
9.	OH L	AKG c451b, long stand	
10.	OH R	AKG c451b, long stand	
11.	Click	DI box	
12.	PC Bass	DI box	
13.	PC L	DI box	
14.	PC R	DI box	
15.	Bass	DI box	Compressor
16.	El. guitar	Shure sm57, long stand	
17.	Acc guitar	DI box	Compressor
18.			
19.	Nord L	DI box	
20.	Nord R	DI box	
21.	Korg L	DI box	
22.	Korg R	DI box	
23.	Keys vocal	Shure Sm58, long stand	Compressor
24.	Guitar vocal	Shure Sm58, long stand	Compressor
25.	B Vocal Juste	Shure Sm58, long stand	Compressor
26.	B Vocal Ruta	Shure Sm58, long stand	Compressor
27.	Main Voc	"Blue"® mic, long stand	Compressor
28.		Split from ch. No. 27	

Outputs		
AUX		
1.	For Main voc L	Pre
2.	For Main voc R	
3.	For Keys L	Pre
4.	For Keys R	
5.	For Guitar L	Pre
6.	For Guitar R	
7.	For Bass	Pre
8.	For Drums	Pre
9.	B Vocals IE L	Pre
10.	B Vocals IE L	
11.	Reverb Hall send	Post
12.	Reverb Plate send	Post
13.	Delay send	Post



## Scenos planas

